

OpenWABO.nl

Handleiding OpenWAVE

Applicatiemap



© mei 2012

OpenWABO.nl

Inleiding

OpenWAVE is een client-server systeem, dit betekent dat alle gegevens opgeslagen staan op een centrale databaseserver. De gebruikers werken met applicaties die via een netwerk contact maken met die databaseserver.

De Applicatiemap bevat alles wat nodig is om mee te werken. De configuratie is zo ingesteld dat standaard via internet verbonden wordt met de voorbeeld database van OpenWABO.nl. De applicaties kunnen ook gebruikt worden om te verbinden met een eigen lokale database. Daarvoor moeten de connectie gegevens in wave.ini aangepast worden.

Applicatiemap

In de zipfile OpenWAVE-3.1.0-Demogebruiken zijn opgenomen :

- **WaveWerk.exe.** Applicatie voor de eindgebruikers.
- **Beheer.exe.** Applicatie om OpenWAVE mee te configureren.
- **wave.ini.** Bestand waarin wordt ingesteld met welke server contact gemaakt wordt. Standaard staat hierin een verbinding met de voorbeeldserver.
- **dbexpoda.dll.** Programmabibliotheek die de connectie met Oracle tot stand brengt.

Deze bestanden dient u in een map met bijvoorbeeld de naam OpenWave te plaatsen.

Starten

Om de applicaties te starten hebt u geen andere programmatuur nodig. Als u WaveWerk.exe opstart, maakt u automatisch contact met de voorbeeldserver van Openwave. Om contact te maken met deze voorbeeldserver is wel een internetverbinding nodig.

Gebruik dan de volgende login-gegevens:

Gebruikersnaam: demo

Wachtwoord: demo

In de voorbeeld database heeft u geen toegang met de Beheerapplicatie, omdat daarmee het voorbeeld onklaar gemaakt kan worden. De voorbeeldserver wordt regelmatig vernieuwd.

Problemen en oplossingen

Om contact te maken met de voorbeeldserver is een internetverbinding nodig.

Merk op dat in sommige (werk)situaties de verbinding niet gemaakt kan worden door instellingen van de firewall. OpenWAVE maakt gebruik van poort 15210 Vraag uw beheerder om deze poort door te laten.

OpenWAVE is een zeer configureerbaar en uitbreidbaar systeem. Houd daar rekening mee als het niet direct lijkt wat u zoekt.

Met de Beheerapplicatie heeft u geen toegang tot de voorbeeldserver , omdat daarmee het voorbeeld onklaar gemaakt kan worden. De voorbeeldserver wordt regelmatig vernieuwd.

Als u een eigen Oracle database server heeft met daarop een OpenWAVE 3.1.0 database kunt u de verbindingsgegevens in wave.ini invullen. Als u een eigen server wilt opzetten lees dan verder bij de downloads: basisinstallatie OpenWave InstallatieOracleDump.

Ondersteuning

Eventuele vragen betreffende de techniek van OpenWave kunt u richten aan info@openwabo.nl

Handleiding

De handleiding voor OpenWave (openwave.chm versie 310.0) is als zipfile down te loaden onder Handleiding. Uitgepakt dient deze helpfile geïnstalleerd te worden op een submap met de naam 'Help' van de map waarop de wavewerk.exe is geplaatst.

//..//